# Le réseau pour les nuls

## But de ce document

Ici, pas de théorie complexe sur les réseaux, mais uniquement des informations pratiques afin d'être capable de configurer son réseau composé d'une « box » de PC fixes, de portables et d'imprimantes, cette liste n'étant pas exhaustive.

Ces paramétrages mis en œuvre auront pour but d'éviter tout conflit sur un réseau et de savoir régler une redirection de port, notamment pour IL2 et FireFighter et autre jeux en ligne.

# Adresse IP

Comme le facteur doit connaître votre adresse pour vous remettre le courrier, un ordinateur doit connaître l'adresse de l'ordinateur auquel il doit envoyer des données (sous forme de « paquets »), c'est l'adresse IP (IP pour Internet Protocol).

Il y a trois plages d'adresses utilisables dans un réseau privé, cas qui nous intéresse .

Plage IP	Nombre d'adresses	Utilisation
10.0.0.0 – 10.255.255.255	2 <sup>24</sup> = 16 777 216	Réseaux de grandes entreprises
172.16.0.0 – 172.31.255.255	2 <sup>20</sup> = 1 048 576	Réseaux de grandes entreprises
192.168.0.0 – 192.168.255.255	2 <sup>16</sup> = 65 536	Réseaux de petites entreprises et réseaux domestiques

Nous utiliserons donc des adresses en 192.198.xxx.yyy

Le plus courant est 192.168.1.xxx mais on pourra trouver du 192.168.0.xxx (Free, Ovh...).

# IP fixes et IP dynamiques

Une méthode pour régler l'adresse IP de son PC est de laisser faire un automatisme, l'autre de fixer soi-même cette adresse IP. Dans le premier cas on obtient une IP dynamique car pouvant changer au démarrage du PC, dans le second cas l'IP ne change pas.

# IP dynamique

Un système s'occupe d'attribuer au PC une adresse IP. C'est le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) qui se trouve dans la "box".

À chaque démarrage le PC interroge le serveur DHCP qui lui attribue une IP, au démarrage suivant l'adresse ainsi obtenue peut être différente, le serveur DHCP fournissant une adresse IP non allouée à une autre machine.

## IP fixe

C'est l'administrateur du PC qui règle dans les paramètres de la carte réseau l'IP à utiliser. Cette adresse IP ne changera pas sans intervention manuelle de l'administrateur du PC.

## Pourquoi ces deux systèmes

Il faut comprendre qu'administrer un réseau composé de plusieurs milliers de machines (PC, imprimantes...) peut vite tourner au casse-tête. C'est pourquoi les grandes entreprises ont des logiciels facilitant la gestion du réseau.

Dans notre cas domestique, quelques machines, rarement plus de quelques dizaines, c'est beaucoup plus simple à gérer. Il ne suffit que d'un peu de méthode.

IP dynamique : arrivée de la machine sur le réseau => attribution automatique d'une IP, rien à configurer, ça marche tout seul.

IP fixe : il faut mettre les mains dans le cambouis, faire les réglages, les tests...

Alors pourquoi ne pas utiliser uniquement l'IP dynamique ?

Simplement parce qu'il y a des cas où le recours à l'IP fixe est plus facile ! Rappelons simplement que nous ne sommes pas une grande entreprise avec ces fameux logiciels (genre Active Directory).

### Exemple de réseau

MMB a sa box avec l'IP 192.168.1.1, c'est à cette adresse IP que se situe le serveur DHCP de son réseau.

L'image suivante représente l'état de son réseau au moment de la capture de l'image.

Portable-MMB	192.168.1.100	*[*	ethport2
Portable-MMB	0.0.0.0	P	WLAN
Ddeathstroke	0.0.0.0	P	WLAN
P-520	0.0.0.0	P	WLAN
Simulateur	192.168.1.99	*	ethport4
□_ <sub>SmartQT7</sub>	0.0.0.0	P	WLAN
DiPod-touch	0.0.0.0	P	WLAN
PCH-C200	0.0.0.0	122	ethport4

#### Analysons :

Réseau Ethernet (filaire)

Portable-MMB :	192.168.1.100	fixe
Simulateur :	192.168.1.99	fixe
PCH-200 :	192.168.1.61	fixe (0.0.0.0 car non connecté <b>et</b> bail expiré)

#### Réseau Wireless

Portable-MMB :	IP fournie par le DHCP	dynamique
XP-520 (imprimante	WiFi) : 192.168.1.51	fixe

Les autres machines sont des PC, smartphones, liseuses, tablettes et autres objets connectés, la plupart de visiteurs. Il leur suffit de demander les identifiants de connexion et le DHCP leur attribue une IP.

Portable-MMB apparaît deux fois, en Ethernet et en Wireless, cette machine ayant deux cartes réseau :

- carte Ethernet (RJ45) utilisée à domicile, en poste fixe (dans le salon)
- carte WiFi utilisée en déplacement (ou ailleurs dans la maison)

## Petite mise en situation de conflit, pour le fun

Le DHCP fournit une IP dynamique à un « client » assorti d'un bail (8 jours par défaut, 1 jour pour la box MMB), ce qui fait qu'une machine revenant sur ce réseau avant l'expiration du bail retrouvera la même IP, sinon à l'expiration du bail le DHCP rendra disponible l'adresse IP. C'est pour cette raison que des machines non connectées sont encore visibles dans la liste des clients du DHCP.

Que peut-il donc se passer ?

- Un PC avec une IP **dynamique**, où tout fonctionne bien comme il faut, part en vacances... Son IP est donc libérée. Une tablette arrive et se voit attribuer cette IP. Le PC de retour se voit attribuer une nouvelle adresse IP et tout fonctionne à nouveau comme il faut.
- Un PC avec une IP **dynamique**, faisant office de serveur pour IL2, où tout fonctionne bien comme il faut, part en vacances... Son IP est donc libérée. Une tablette arrive et se voit attribuer cette IP. Le PC de retour se voit attribuer une nouvelle adresse IP et tout fonctionne à nouveau comme il faut... sauf le serveur IL2 : l'IP ayant changé, le chemin n'est plus trouvé.

Ce cas de figure, classique, a déjà été relevé lorsque par exemple, Madame démarre son PC avant celui de Monsieur, semant la zizanie dans le réseau.

• Un PC avec une IP **fixe**, où tout fonctionne bien comme il faut, part en vacances... Son IP n'étant pas gérée par le DHCP n'est pas réservée (par un bail). Une tablette arrive et se voit attribuer cette IP. Le PC de retour essaie de se connecter au réseau avec son IP fixe et génère un conflit d'adresse : en général, ni la tablette, ni le PC n'ont accès au réseau.

Il faut donc organiser son réseau afin de surmonter ce genre de problème.

# Organisation du réseau.

# Définir la plage d'adresses fournies par le DHCP

Ce réglage se fait dans la Box.

Exemple :

Pool DHCP		
Nom du pool DHCPv4	Plage d'adresses	Passerelle
LAN_private	192.168.1.101 - 192.168.1.239	192.168.1.1

Ici la plage d'adresse 192.168.1.101 à 192.168.1.239 est réservée au DHCP afin de fournir des IP dynamiques.

Ces IP dynamiques seront utilisées par les appareils mobiles devant se connecter à la maison ou ailleurs.

Bien entendu il n'est pas logique mais pas impossible d'attribuer à un client du réseau une IP fixe prise dans cette plage réservée au DHCP.

# **Attribuer les IP fixes**

Imprimantes, PC fixes et PC serveurs (IL2, FireFighter...) se verront attribuer une IP fixe qu'ils soient filaires ou WiFi.

Exemple :

192.168.1.1	Box (routeur) ou 192.168.0.254 (Free, Ovh)
192.168.1.2 à 192.168.1.9	réservé pour routeur, switch, VPN
192.168.1.10	PC fixe principal
192.168.1.11 à 192.168.1.50	Autres PC
192.168.1.51	Imprimante réseau, filaire ou WiFi
Etc.	

Ce partage des adresses IP a pour but de minimiser les conflits.

# **Redirection de ports**

Les jeux en réseau ont besoin qu'un PC fasse office de serveur afin que les participants connectés découvrent la mission proposée et « voient » les autres joueurs.

Cette connexion réseau se fait en deux temps :

1. Le PC serveur doit être capable de recevoir des paquets envoyés par les joueurs. Un « port » est défini dans les paramètres du jeu pour être à même de recevoir les paquets d'un joueur et les transmettre au jeu.

Exemple : le port 21000 pour IL2

Les joueurs doivent pouvoir envoyer ces paquets au serveur.
Les joueurs devront se connecter sur l'adresse du serveur par le biais de ce port.

Exemple : www.xxx.yyy.zzz:21000

Il faut donc créer une règle de redirection de port dans la box sur laquelle est connecté le PC serveur :

#### Jeux et applications affectés

Le tableau ci-dessous indique les jeux et les applications qui peuvent être déclenchés depuis Internet.

Vous devez configurer tels jeux ou applications si vous voulez agir comme serveur de jeux ou partager un serveur situé sur votre réseau local avec d'autres utilisateurs.

Si vous êtes un simple joueur ou si vous accédez simplement à Internet, vous n'avez pas besoin de configurer des jeux ou des applications.

Jeu ou application	Périphérique	Journal	Protocole	Série de ports	Convertir en	Protocole de déclenchement	Port de déclenchement
GigaTribe	Portable-MMB	Désactivé	ТСР	3728 - 3728	3728 - 3728	-	-
IL2	Simulateur	Activé	UDP	21000 - 21000	21000 - 21000	-	-
IL2	Simulateur	Activé	ТСР	21000 - 21000	21000 - 21000	-	-

La capture ci-dessus est un exemple, chaque box ayant une présentation différente. Mais le principe est constant.

#### Explication :



Décodage de la règle ci-dessus :

Admettons que la **box** du serveur du jeu ait l'IP 111.222.333.444 (IP publique) et que Simulateur, le serveur IL2, ait l'IP 192.168.1.99 (IP privée)

Un paquet envoyé par un joueur vers 111.222.333.444:21000 avec le protocole UDP ou TCP sera dirigé à travers internet vers la box du serveur IL2, alors la règle de redirection se déclenche et envoie ce paquet à l'adresse IP interne 192.168.1.99 via le port 21000, IL2 écoutant ce port prend alors ce paquet en compte.

# Réglages de la carte réseau

Ouvrir Centre Réseau et partage



Pour une adresse IP dynamique :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)						
Général Configuration alternative						
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.						
Obtenir une adresse IP automatiquement						
O Utiliser l'adresse IP suivante : —						
Adresse IP :						
Masque de <u>s</u> ous-réseau :		1.1				
Passerelle par <u>d</u> éfaut :						
Obtenir les adresses des serveur	s DNS au	itomatiq	uement			
- Utiliser l'adresse de serveur DNS	suivante	:				
Serveur DNS pré <u>f</u> éré :						
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :						
<u>V</u> alider les paramètres en quitta	nt		<u>A</u> va	ncé		
		OK		Annuler		

Pour une adresse IP fixe :

Propriétés de : Protocole Internet version 4	(TCP/IPv4)	
Général		
Les paramètres IP peuvent être déterminés réseau le permet. Sinon, vous devez deman appropriés à votre administrateur réseau.		
Obtenir une adresse IP automatiqueme	ent	
Utiliser l'adresse IP suivante :		
Adresse IP : 192	2.168.1.99	
Masque de <u>s</u> ous-réseau : 255	5.255.255.0	IP de la box
Passerelle par <u>d</u> éfaut : 192	2.168.1.1	
Obtenir les adresses des serveurs DNS	automatiquement	
O Utiliser l'adresse de serveur DNS suivar	nte :	
Serveur DNS pré <u>f</u> éré : 192	2.168.1.1	
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire : 8	. 8 . 4 . 8	
<u>V</u> alider les paramètres en quittant	<u>A</u> vancé	
	OK Annuler	

Une fois les réglages terminés, cliquer sur Ok et redémarrer le PC.